Enseigne publicitaire

Grâce à ces indications, vous pourrez préparer correctement un fichier d'impression sur Easyflyer.

Utilisez la liste de contrôle pour vérifier chaque passage et, pour tout doute, rendez-vous dans la section “Pour en savoir plus”.

LISTE DE CONTRÔLE

1 PDF :
Exportez votre fichier au format PDF à l'échelle 1:1
(non protégé par mot de passe).



2 FOND PERDU
Pour panneaux recto seul :
1 mm par côté



Pour panneaux recto-verso :
5 mm par côté



— voir point 1

3 TRACÉ DE COUPE

Supports rigides avec découpe rectangulaire
Il n'est pas nécessaire d'insérer le tracé de coupe dans le fichier.

Supports rigides avec découpe personnalisée externe
Ajoutez un calque nommé “CutContour” au-dessus du calque “Artwork” et insérez les tracés de coupe, en leur attribuant le ton direct “CutContour” (0,100,0,0).



4 BLANC SELECTIF

Supports rigides avec impression du blanc sélectif
Ajoutez un calque nommé “white” au-dessus du calque “Artwork” et convertissez au format vectorisé toutes les formes et les textes que vous souhaitez imprimer en blanc, en leur attribuant le ton direct “white” (100,0,0,0).



— voir point 3


remplissez le devis et téléchargez le gabarit
TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT
vous y trouverez tous les paramètres corrects !

Révision 07/2022

POUR EN SAVOIR PLUS

1 FOND PERDU

Ajoutez **1 mm de fond perdu par côté** (5 mm dans le cas d'une impression recto-verso) et maintenez une distance de 3 mm du bord de coupe, et les zones de perforation pour les textes et les contenus importants




2 DÉCOUPE PERSONNALISÉE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

Si vous avez choisi l'option **"Découpe d'une forme personnalisée"** ou "**Découpe personnalisée externe",** suivez ces passages pour créer les tracés de coupe.

DÉCOUPE PERSONNALISÉE EXTERNE

1 **CALQUES > CRÉER UN NOUVEAU > CutContour**


Sur le panneau **Calques,** créez un nouveau calque nommé **CutContour** au-dessus du calque Artwork.



2 **NUANCIER > CRÉER UNE NOUVELLE NUANCE > CutContour**

Sur le panneau **Nuancier,** créez une nouvelle nuance nommée **CutContour ;** sélectionnez **Aplat de couleur** comme type de couleur et attribuez les pourcentages CMJN : 0, 100, 0, 0.

CutContour :
Aplat de couleur
CMJN
C : 0 %
M : 100 %
Y : 0 %
K : 0 %




3 **CONTOUR > CutContour**

Creéz un tracé vectorisé correspondant au tracé de découpe de votre panneau et attribuez-lui la nuance **CutContour** que vous venez de créer.

Tous les tracés du calque CutContour doivent être en **surimpression**.





4 Enregistrez le PDF en prenant soin de laisser les calques séparés.


easyflyer

3 IMPRESSION DU BLANC


BLANC SELECTIF
Si vous avez sélectionné l'option "**blanc sélectif**", suivez les informations indiquées sur le panneau.

BLANC DE SOUTIEN
Si vous avez sélectionné l'option **"blanc de soutien",** aucun tracé n'est requis : le système insérera automatiquement le calque white sur toute la surface du panneau.


① **CALQUE > CRÉER UN NOUVEAU > white**
Sur le panneau **Calques,** créez un nouveau calque nommé **white** (tout en minuscule) au-dessus du calque Artwork.




② **NUANCIER > CRÉER UNE NOUVELLE NUANCE > white**
Sur le panneau **Nuancier**, créez une nouvelle nuance et nommez-la **white ;** sélectionnez **Aplat de couleur** comme type de couleur et attribuez les pourcentages CMJN : 100, 0, 0, 0.
white
Aplat de couleur
CMJN
C : 100 %
M : 0 %
Y : 0 %
K : 0 %



③ **REMPLISSAGE > white**
Sur le calque **white,** créez un tracé vectorisé (pas d'images pixellisées) correspondant à la zone du visuel que vous souhaitez mettre en évidence avec le blanc
et attribuez-lui la couleur de remplissage **white** que vous venez de créer.



Tous les tracés du calque white doivent être



④ Enregistrez le PDF en prenant soin de

RECAP



TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE VISUEL CALQUE ARTWORK



CRÉEZ LE TRACÉ DE DÉCOUPE calque CutContour



si nécessaire, CRÉEZ REMPLISSAGE calque white




ÉLIMINEZ TOUTES LES LIGNES DE CONSTRUCTION




ENREGISTREZ LE PDF AVEC CALQUES

ATTENTION !

Les tracés de découpe doivent être une ligne fermée.



Pour les éléments à découper, nous recommandons un rayon minimal de **10 mm** et une épaisseur minimale de **50 mm**.



Ne créez pas de tracés de découpe trop complexes !
La coupe pourrait être imprécise et irrégulière.

