


Livrer – Trous de perçage

Rev: 20250909

Vous avez votre design bien en tête, mais vous ne savez pas trop comment livrer ces trous de perçage ? Pour ce type de finition, des couleurs d'assistance doivent être utilisées pour indiquer la position souhaitée dans votre conception si vous avez commandé une position de perçage choisie par vous-même. Lors de la production, ces tons directs sont séparés des couleurs d'impression et utilisés pour le positionnement de la finition. Ils sont donc bel et bien visibles dans votre aperçu mais ne sont pas imprimés. Suivez les instructions ci-dessous. De quoi vous garantir un résultat impeccable.



1. Méthode de travail



Comment livrer ?

Ajoutez un dessin au trait en forme de cercle dans votre design pour indiquer l'emplacement des trous de perçage. Optez pour ce faire pour le ton direct « Drill » et sélectionnez la surimpression. Ces trous de perçage ne peuvent être placés que sur la première page. Ne placez aucune image ni texte important à l'emplacement des trous de perçage.

Dans votre fichier, placez les trous de perçage du **panneau publicitaire** avec le diamètre souhaité. Le diamètre minimal est de 4 mm tandis que le diamètre maximal est de 9 mm. Respectez une distance suffisante par rapport au bord. Veillez à ce que le trou de perçage se trouve toujours à minimum 10 mm du bord.

Pour l'impression en **petit format**, un diamètre fixe est d'application, défini dans la commande. Pour l'indiquer, utilisez le diamètre que vous avez commandé. Respectez une distance suffisante par rapport au bord. Veillez à ce que le trou de perçage se trouve toujours à minimum 6 mm du bord.



Méthode de travail dans Illustrator

- Veillez à ce que votre design ne contienne que des couleurs CMJN.
- Placez un cercle à l'endroit où vous souhaitez positionner le(s) trou(s) de perçage.
- Utilisez une épaisseur de trait de 1 pt.
- Sélectionnez le(s) trou(s) de perçage et rendez-vous dans le nuancier.
- Créez un nouveau ton direct.
- Prenez comme base 50 % magenta et 100 % jaune et nommez-le « Drill ».
- Cochez dans le panneau « Propriétés > Surimpression du contour ».
- Enregistrez votre fichier en conservant les tons directs.
- Utilisez le profil de PDF PDF/X-4:2008.

Attention !

Tenez compte dans votre design du fait que la position des trous de perçage est en miroir au verso. Vous avez par exemple placé un trou de perçage du côté gauche de votre design au recto ? Celui-ci figurera du côté droit au verso.



Vous ne vous en sortez vraiment pas ? Jetez un coup d'œil sur notre [centre de connaissances](#). Vous y trouverez toutes sortes d'informations et de vidéos instructives. Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Prenez contact avec notre service clientèle.