Anleitung

freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern




Einleitung

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie nach der Installation des freenet Cloud Clients auf Windows den Speicherort ändern. Standardmäßig wird der freenet Cloud Ordner im Laufwerk C:\ eingerichtet.

1. Schritt

- Drücken Sie bitte gleichzeitig die Windows- und die R-Taste.
- Im folgenden Fenster geben Sie "regedit" ein und bestätigen die Eingabe mit OK.
- Es öffnet sich der Registrierungseditor.



→ 2. Schritt.




Manual

freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern



2. Schritt

- Wechseln Sie nun über den folgenden Pfad in das Verzeichnis der freenet Cloud:
 - HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > md cloud
- Im rechten Bereich des Editors wählen Sie bitte den Eintrag *syncdir* aus und öffnen diesen mit einem Doppelklick.



Es öffnet sich ein Eingabe-Fenster.

→ 3. Schritt.




Manual

> freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern



3. Schritt

- Geben Sie im Fenster unter Wert den Pfad des gewünschten Speicherortes ein.
 - o z. B.: "E:\Mein_Ordner\md cloud"
- Bestätigen Sie anschließend die Änderung mit OK.



 Schließen Sie das Fenster des Registrierungseditors und starten Sie Ihren PC neu.

→ Schritt 4




Manual

freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern



4. Schritt

- Nach dem Neustart erscheint automatisch das Login-Fenster für die freenet Cloud.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen (gewählte freenet Cloud E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein, klicken Sie zusätzlich auf *Passwort speichern* und danach auf *Login*.
- Sie werden direkt eingeloggt und die Login-Daten gespeichert, sodass Sie bei jedem Neustart automatisch in Ihre freenet Cloud eingeloggt werden.



 Nach dem Login werden Ihre Daten an dem gewählten Speicherort abgelegt und synchronisiert.

