

Anleitung

➤ freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern




Einleitung

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie nach der Installation des freenet Cloud Clients auf Windows den Speicherort ändern. Standardmäßig wird der freenet Cloud Ordner im Laufwerk C:\ eingerichtet.

1. Schritt

- Drücken Sie bitte gleichzeitig die *Windows*- und die *R-Taste*.
- Im folgenden Fenster geben Sie „*regedit*“ ein und bestätigen die Eingabe mit *OK*.
- Es öffnet sich der Registrierungseditor.



→ 2. Schritt.

Manual


➤ freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern



2. Schritt

- Wechseln Sie nun über den folgenden Pfad in das Verzeichnis der freenet Cloud:
 - `HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > md cloud`
- Im rechten Bereich des Editors wählen Sie bitte den Eintrag `syncdir` aus und öffnen diesen mit einem Doppelklick.

1. Auf **md Cloud** klicken



2. Doppelklick auf **syncdir**

- Es öffnet sich ein Eingabe-Fenster.

→ 3. Schritt.



3. Schritt

- Geben Sie im Fenster unter *Wert* den Pfad des gewünschten Speicherortes ein.
 - z. B.: „E:\Mein_Ordner\md cloud“
- Bestätigen Sie anschließend die Änderung mit *OK*.

1. Speicherort-Pfad eingeben

2. Mit OK bestätigen

Zeichenfolge bearbeiten

Name: syncdir

Wert: E:\[redacted]\md cloud

OK Abbrechen

- Schließen Sie das Fenster des Registrierungseditors und starten Sie Ihren PC neu.

→ Schritt 4

Manual

➤ freenet Cloud Client (Windows) - Speicherort ändern



4. Schritt

- Nach dem Neustart erscheint automatisch das Login-Fenster für die freenet Cloud.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen (gewählte freenet Cloud E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein, klicken Sie zusätzlich auf *Passwort speichern* und danach auf *Login*.
- Sie werden direkt eingeloggt und die Login-Daten gespeichert, sodass Sie bei jedem Neustart automatisch in Ihre freenet Cloud eingeloggt werden.

1. Benutzername und Passwort eingeben

- Nach dem Login werden Ihre Daten an dem gewählten Speicherort abgelegt und synchronisiert.