






Windows slimmer installen

Meldingen in- en uitschakelen



Het meldingenicoon in Windows 11


Windows 11 geeft meldingen weer, bijvoorbeeld als er een nieuwe mail binnenkomt. De meldingen verschijnen enkele seconden rechtsonder in het scherm. Daarna kun je ze bekijken door op het meldingenicoon te klikken. Als je geen behoefte hebt aan bepaalde meldingen, kun je ze uitschakelen. Je kunt ervoor kiezen om helemaal geen meldingen te ontvangen of alleen meldingen van specifieke apps.



- 1 Ga naar **Start > Instellingen** (tandwiel) > **Systeem** en klik op **Meldingen**.
- 2 Wil je helemaal geen meldingen? Zet het schuifje achter 'Meldingen' uit.
- 3 Wil je alleen van specifieke apps meldingen ontvangen? Laat het schuifje uit stap 2 dan aan staan en zet de schuifjes uit bij de apps waar je geen meldingen van wilt.

Lokaal Microsoft-account instellen

Bij het installeren van Windows ben je verplicht om gebruik te maken van een Microsoft-account. Het voordeel is de koppeling met OneDrive zodat je bestanden en instellingen in de cloud kunt opslaan. Het nadeel is dat je gegevens opslaat op internet, waardoor ze kwetsbaar zijn voor hackers. Belangrijker nog: je bestanden staan mogelijk op servers in de Verenigde Staten, waardoor Amerikaanse inlichtingendiensten erbij kunnen. Wil je liever geen gegevens online hebben staan? Je kunt na het installeren overstappen op een lokaal account.



- 1 Ga naar **Start > Instellingen** (tandwiel) > **Accounts** en kies **Uw info**.
- 2 Klik op **In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account**.
- 3 Klik in het volgende scherm ("Weet u zeker dat u wilt overschakelen?") op **Volgende**. Vul je **Windows pincode** of **wachtwoord** in.
- 4 Vul in het scherm erna het wachtwoord in van je Microsoft-account en klik op **OK**. Kies wachtwoord en geheugensteun voor je lokale account en klik op **Volgende**. Klik op **Afmelden en voltooiën**. De computer start opnieuw op.
- 5 Log na de herstart in met de nieuwe inloggegevens.

Van lokaal naar Microsoft-account?

Log je in met een lokaal account, maar wil je overschakelen op een Microsoft-account? Dat kan met hetzelfde stappenplan. Kies in stap 2 voor 'In plaats daarvan inloggen met een Microsoft-account' en volg de stappen op het scherm.

Meerdere accounts op de computer

Als je de computer deelt met anderen, is het handig om voor iedereen een apart account aan te maken. Iedere gebruiker krijgt een eigen bureaublad, startmenu, thema en bestanden. Het aanmaken van een nieuw account is zo gedaan.

Accounts

**Familie**
Uw gezinsgroep beheren, accounttypen en apparaatmachtigingen bewerken

**Windows Back-up**
Back-ups maken van uw bestanden, apps en voorkeuren om ze te herstellen op alle apparaten

**Andere gebruikers** 1
Toegang tot apparaten, gebruikers op werk of school, toegang toegewezen voor kiosk

**Toegang tot werk of school**
Organisatiebronnen zoals e-mail, apps e

**Wachtwoordsleutelinstellingen**
Uw gezicht, vingerafdruk of pincode geb

Verwante instellingen

**Accountprivacy**
Uw privacydashboard weergeven en acti

Accounts > Andere gebruikers

Andere gebruikers

Andere gebruiker toevoegen 2

Account toevoegen

 evelien_db@hotmail.com

Een kiosk instellen

Aan de slag

 [Assistentie](#)



Hoe meldt deze persoon zich aan?

Voer het e-mailadres of telefoonnummer in van de persoon die je wilt toevoegen. Als deze persoon Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype of Xbox gebruikt, voer je het e-mailadres of telefoonnummer in dat deze persoon gebruikt om zich aan te melden.

E-mailadres of telefoonnummer 3

Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon 4

Annuleren

Volgende



Account maken

iemand@example.com

Nieuw e-mailadres maken

Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen 5

Terug

Volgende

28

Microsoft-account

Een gebruiker voor deze pc maken

Als dit account voor een kind of tiener is, kunt u overwegen om **Back**- te selecteren en een Microsoft-account te maken. Wanneer jonge gezinsleden zich aanmelden met een Microsoft-account, hebben ze privacybescherming gericht op hun leeftijd.

Als u een wachtwoord wilt gebruiken, kies dan iets dat u gemakkelijk kunt onthouden maar voor anderen moeilijk te raden is.

Wie gaat deze pc gebruiken?

Gebruikersnaam

Geef uw gebruikersnaam op. 6

Zorg dat het veilig is.

Wachtwoord invoeren

Wachtwoord opnieuw invoeren

Volgende Vorige


- 1 Ga naar **Start > Instellingen > Accounts** en kies **Andere gebruikers**.
- 2 Klik op **Account toevoegen**.
- 3 Als je wilt inloggen met een Microsoft-account, vul dan hier het e-mail-adres in en doorloop de stappen.
- 4 Heb je geen behoefte aan een koppeling met de onlinediensten van Microsoft? Kies dan **Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon**. Wij kiezen voor deze optie.
- 5 Klik hier op **Gebruiker zonder Microsoft- account toevoegen**.
- 6 Kies in het volgende scherm een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vul ook de beveiligingsvragen in. De antwoorden worden gebruikt als je het wachtwoord bent vergeten. Klik op **Volgende**.
- 7 Het account is aangemaakt. Klik op **Start** en dan op je profielfoto. Je ziet dat er een nieuw account is bijgekomen.

Gastaccount





Maak een apart account aan voor gasten. Zo kan iemand je computer gebruiken zonder dat die persoon toegang heeft tot je privébestanden. Sinds Windows 10 ontbreekt de optie voor een specifiek gastaccount zoals in de vorige Windows-versies. Maar je kunt met bovenstaande instructies wel een extra 'gewoon' account aanmaken speciaal voor gasten.

Account voor een kind

In de vorige rubriek 'Meerdere accounts op de computer' las je hoe je een extra account kunt aanmaken als meerdere mensen jouw computer gebruiken. Microsoft biedt speciale opties als een van de gebruikers een kind is. Als ouder kun je een extra oogje in het zeil houden. Het kind moet wel met een Microsoft-account werken (zie de opmerking over privacy bij 'Lokaal Microsoft-account instellen' hiervoor). Een account aanmaken voor een kind kan op family.microsoft.com.




- 1 Ga naar **Start > Instellingen** (tandwiel) > **Accounts** en kies **Familie**. (Ben je niet met een Microsoft-account ingelogd, klik dan op **Aanmelden met een Microsoft-account** en log in.)
- 2 Klik op **Iemand toevoegen**.
- 3 Vul in het volgende scherm het e-mailadres van het kind in. Dat adres moet gekoppeld zijn aan een Microsoft-account.
- 4 Klik op **Volgende**.
- 5 Kies welke rol het kind krijgt. 'Lid' is een logische keuze.
- 6 Klik op **Uitnodigen**. Er wordt een bericht ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres uit stap 3.
- 7 Het kind klikt in de e-mail op **Uitnodiging accepteren** en daarna op **Nu deelnemen**.
- 8 Keer terug naar het scherm **Familie**.
- 9 Via **Ouderlijk toezicht openen** kun je instellingen wijzigen, bijvoorbeeld de schermtijd beperken of een inhoudsfilter instellen.



Touchpad instellen


Met de meeste touchpads kun je meer dan je denkt. Zo kun je scrollen door met twee vingers over het touchpad te bewegen. Ook kun je vaak klikken door lichtjes te tikken op een touchpad. Een tik met twee vingers is een rechtsklik. Door met drie vingers te tikken, roep je het startmenu op. Die functies staan niet altijd aan. Werkt het niet? Als je touchpad het ondersteunt, zet je het aan met behulp van het volgende stappenplan:



- 1 Ga naar **Instellingen** (tandwiel) > **Bluetooth en apparaten**.
- 2 Kies rechts **Touchpad**.
- 3 Klik op de verschillende onderdelen waar je wijzigingen wilt aanbrengen. Klik bijvoorbeeld op **Tikken**.
- 4 Zet vinkjes bij onder andere 'Tik met één vinger om eenmaal te klikken' en 'Tik met twee vingers om rechts te klikken'.
- 5 Klik ook op **Schuiven en zoomen**.
- 6 Zet vinkjes bij onder meer bij 'Slepen met twee vingers om te schuiven'.

Cursor makkelijk terugvinden



Enorm hinderlijk: je bent plots de cursor kwijt. Natuurlijk, hij staat wel op het scherm ... maar waar? Gelukkig kent Windows een eenvoudige trucje om de cursor te vinden. Druk op de Ctrl-toets. Er verschijnt een cirkel rond de cursor. Je moet dat wel eerst even instellen. Dat gaat als volgt:



- 1 Ga naar **Instellingen > Bluetooth en apparaten** en klik rechts op **Muis**.
- 2 Klik op **Aanvullende muisinstellingen**.
- 3 Klik in het nieuwe venster op het tabblad **Opties voor aanwijzer**.
- 4 Zet een vinkje bij 'Locatie van de aanwijzer weergeven als ik op CTRL druk'.

Muisaanwijzer met kleurtje


Heb je genoeg van die saaie muisaanwijzer? Geef er dan een kleurtje aan. Dat kan makkelijk via Instellingen. Je kunt de muisaanwijzer ook (veel) groter maken zodat je hem niet meer zo snel kwijtraakt.



- 1 Ga naar **Instellingen** (tandwiel) > **Toegankelijkheid** en kies rechts **Muisaanwijzer en aanraken**.
- 2 Selecteer de groene muisaanwijzer.
- 3 Kies je favoriete kleur.
- 4 Maak via het schuifje de muisaanwijzer desgewenst wat groter. Zo raak je hem minder snel kwijt.

Klembordgeschiedenis inschakelen

Op het klembord bewaar je zaken (zoals tekst of beeld) die je later wilt gebruiken. Je kopieert bijvoorbeeld een stukje tekst van een website naar het klembord met de toetscombinatie Ctrl + C. Daarna plak je de tekst in een Word-document via de toetscombinatie Ctrl + V. Het klembord bevat normaal gesproken slechts één onderdeel. Maar als je klembordgeschiedenis inschakelt, kun je meerdere zaken op het klembord plaatsen. In Windows 11 is Klembordgeschiedenis uitgebreid. Je kunt er ook emoji's, gifs en symbolen mee plakken.



- 1 Typ de toetscombinatie **Windows-toets + V** om het klembord te openen. Als de geschiedenis nog niet geactiveerd is, klik je op **Inschakelen**.
- 2 Windows bewaart nu alles wat je kopieert met Ctrl + C of knipt met Ctrl + X, op het klembord.
- 3 Zodra het klembord geactiveerd is, kun je het altijd weer oproepen met de toetscombinatie **Windows-toets + V** en een item ergens plakken door erop te klikken.
- 4 Klik op de drie puntjes voor opties, bijvoorbeeld om een item te wissen van het klembord.
- 5 Je kunt ook emoji's, gifs, kaomoji's (Japanse emoticons) en symbolen plakken. Gebruik daarvoor de iconen bovenaan het klembord.

Klembord in de cloud

Als je het klembord koppelt aan een Microsoft-account, kun je op het ene apparaat tekst kopiëren en het op een ander plakken. Dat werkt alleen als je inlogt op Windows met een Microsoft-account. Je activeert de functie via **Instellingen > Systeem > Klembord**. Zet het schuifje bij 'Klembordgeschiedenis op al uw apparaten' aan. Je kunt kiezen of je gekopieerde tekst automatisch of handmatig wilt synchroniseren.



Standaardprogramma wijzigen

Met een dubbelklik open je een bestand. Windows bepaalt aan de hand van de bestandsextensie met welk programma het bestand wordt geopend. Zo zal een .docbestand door Microsoft Word worden geopend en een .pdf-bestand door Acrobat Reader. Wil je liever een ander programma gebruiken? Dat kun je instellen. In het stappenplan hieronder zorgen wij bijvoorbeeld dat .jpgbestanden niet langer met de app Foto's worden geopend maar met Picsart – Photo Studio.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het .jpg-bestand.
- 2 Kies **Eigenschappen**.
- 3 Klik op **Wijzigen**.
- 4 In het volgende scherm kies je welk programma Windows moet gebruiken om dit soort bestanden (hier .jpg) te openen. Wij kiezen Picsart – Photo Studio.
- 5 Klik dubbel op het programma waarmee je het bestand (hier .jpg) in de toekomst wilt openen.
- 6 Als je vanaf nu dubbelklikt op een .jpg-bestand, zal Windows het Picsart – Photo-programma gebruiken om het bestand te openen.

