

Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

Oggetto: Installazione driver Universal su stampanti HP

Premessa:

I driver per le stampanti HP sono di due tipi: universali e specifici.

I primi sono dei driver universali, si integrano bene con Windows, funzionano molto bene e generalmente non presentano problemi di stampa, anche se possono mancare di alcune funzioni molto avanzate. I driver specifici sono quelli che si trovano all'interno del cd di installazione delle stampanti e che si possono scaricare dal sito. Sfruttano appieno tutte le funzioni della stampante anche se talvolta possono presentare piccoli problemi di stampa, che si risolvono facilmente installando i driver universal. Assieme ai driver specifici vengono installati tutta una serie di applicazioni che completano l'offerta della stampante, come la possibilità di scansione direttamente da pc (scansione Twain) e di inviare FAX dal pc.

ATTENZIONE: i software che vengono installati assieme ai driver specifici sono strettamente legati alla singola macchina, se tale macchina dovesse essere sostituita da HP per eventuali difetti che si possono riscontrare, bisognerà procedere alla disinstallazione/reinstallazione del pacchetto di driver da zero.

PROCEDURA:



A) PROCURARSI I DRIVER I driver Universal si trovano sulla pagina del singolo prodotto, oppure si possono scaricare più comodamente a questo link: https://cutt.ly/ZOCNCaB



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

Ci sono due tipi di driver: PCL6 (ottimizzati per l'uso di word e la maggior parte dei programmi comuni) e PostScript o PS (ottimizzati per programmi di grafica).

Scaricare quelli più adatti all'uso che se ne intende fare, le prestazioni dei due tipi di driver (PCL e PS)possono essere molto differenti a seconda dell'uso che se ne fa, la qualità delle stampe potrebbe differire di molto.

B) INSTALLAZIONE NEL PC

Prerequisiti:

- Aver scaricato i driver universal da qui <u>https://cutt.ly/ZOCNCaB</u>
- Conoscere indirizzo IP stampante
- Se la stampante è in rete deve essere già collegata, se si vuole collegare in usb non deve essere collegata

Lanciare il programma con privilegi amministrativi e attendere l'avvio del programma di installazione. Nella schermata successiva scegliere "Unzip" e infine dare "OK". Il programma che si avvia è quello di installazione dei driver. Nella prima schermata che compare scegliere "SI", nella seconda scegliere "Modalità Tradizionale" se la stampante è in rete, oppure "Modal. USB-Plug and Play" se la stampante sarà connessa in USB.

Modalità tradizionale - Viene creato un oggetto stampante generico nella cartella Stampanti. In questa modalità, viene scelta la stampante di destinazione in modo definitivo.
questa modalità, è possibile scegliere dinamicamente la stampante di destinazione a ogni stampa.
C Modal. USB-Plug and Play
 Rimuovere tutte le versioni del driver di stampa universale HP dall'archivio driver di Window USB Aggiungere il driver 'HP Universal Printing PCL 6' all'archivio driver di Windows
< Indietro Avanti Annulla



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

STAPANTE CONNESSA IN RETE:

1) Scegliere "Aggiungi stampante locale o di rete con impostazioni manuali

		N.
÷	🖶 Aggiungi stampante	X
	Trova una stampante in	base ad altre opzioni
	🔿 La stampante non è recente	. Serve assistenza per trovarla.
	🔿 Cerca una stampante nella	directory in base alla posizione o alla funzionalità
	⊖ Seleziona una stampante co	indivisa in base al nome
		Sfoglia
	Esempio: \\nomecomp http://nomecomputer/	uter\nomestampante o printers/nomestampante/.printer
	🔿 Aggiungi una stampante ut	ilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP
	🔿 Aggiungi una stampante Bl	uetooth, wireless o individuabile in rete
	Aggiungi stampante locale	o di rete con impostazioni manuali
		Avanti Annulla
2) Scegliere "Crea nuova	a porta" e poi "Sta	andard TCP/IP Port"
Crea una nuova porta:		
Tipo di porta:	Standard	TCP/IP Port ~
	HP Univer	rsal Print Monitor
	Local Port	
	Porta di v	irtualizzazione Xerox
	Wonderst	are PDFelement Monitor
	monucisi	
3) Nella prossima scherr	nat <mark>a inserire l'ind</mark>	irizzo IP della stampante alla voce "Nome host o indirizzo IP".
Il campo "Nome porta" si c	ompilerà in autor	natico (la <mark>scia</mark> re quello che verrà scritto).
Togliere la spunta su "Inter	rro <mark>ga l</mark> a stampant	te e seleziona automaticamente i driver da utilizzare".
Digitare	il nome host o l'ir	ndirizzo TCP/IP di una stampante
Indirizzo	o IP della stampar	ite
Tipo di dis	positivo:	Dispositivo TCP/IP \checkmark
Nome hos	t o indirizzo IP:	192.168.1.215
Nome por	ta:	si compila in automatico
	a la stampante e selecti	
	ja la stampante e selezio	automaticamente il driver da utilizzare





 \times

www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

4) Nella schermata successiva scegliere la voce "HP Universal Printing PCL 6.

4 bis) [Schermata opzionale, non compare sempre]: Se compare la schermata seguente scegliere "Sostituisci il driver corrente"

Usa il driver attualmente installato (scelta consigliata)

Sostituisci il driver corrente

- 5) Nella prossima schermata si imposta il nome della stampante, come comparirà nell'elenco di stampa. Mettere quindi un nome a piacere.
- 6) Dopo questi passaggi si avvierà l'installazione della stampante vera e propria, il processo potrebbe metterci un po' di tempo. Al termine nelle schermate che compaiono scegliere "Non condividere questa stampante" e nella schermata successiva "Fine".
- 7) Il programma elaborerà ancora alcuni dati, quando il processo sarà terminato cliccare su "Fine"

Programma di installazione di HP Universal Printing





Stampante:

HP Universal Printing PCL 6

La stampante HP Universal Printing PCL 6 è stata installata correttamente.

Fine

Installazione stampante completata. Fare dic su 'Fine' per completare l'installazione.





Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

La stampante è ora installata.

Al termine bisogna:

- Scegliere quale sarà la stampante predefinita
- Impostare la stampante per stampare in Bianco e Nero

C) SE LA STAMPANTE E' DI TIPO PAGEWIDE O PRO X

E' fortemente consigliato eseguire un ulteriore passaggio per evitare lentezza di stampa:

 Aprire il menu "Dispositivi e stampanti", cliccare con il destro sulla stampante appena installata e scegliere "Proprietà stampante"



 II) Nella schermata che si apre scegliere la scheda "Porte" e RIMUOVERE la spunta su "Attiva supporto bidirezionale"



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 -	2018	Emiss, 2 del 08/02/2022
Installazione driver univer	sal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari
	🖶 Proprietà - HP Universal Printing PCL 6	×
	Sicurezza Impostant estivo Infr Generale Condivisione Porte Avanzate Image: Second structure HP Universal Printing PCL 6 Second structure Second structure	Gestione colori
STAMPANTE CONNESSA IN	Invia stampa alle seguenti porte. I documenti saranno stampati s porta libera selezionata. Porta Descrizione Stampante 192.16 Porta TCP/IP standard SHARP MX-C301W PCL 192.16 Porta TCP/IP standard HP PageWide MFP P57 192.16 Porta TCP/IP standard SHARP MX-3560N PCL SC3C9 Porta TCP/IP standard HP Universal Printing P SC3C9 Porta TCP/IP standard HP Universal Printing P Aggiungi porta Elimina porta Config Attiva supporto bidirezionale Rimuovere I OK Annula	sulla prima .6 6 750 UP - Fax 6 CL 6 vura porta a spunta Applica
La macchina deve essere an	cora SCOLLEGATA dal Pc.	
Per l'installazione di una star	ipante USB si segue la guida fino a quando	compare la seguente schermata:
 Modalità i Stampant definitivo Modalità i questa m 	tradizionale - Viene creato un oggetto stampante generi i. In questa modalità, viene scelta la stampante di dest dinamica - Viene creato un oggetto 'Universal Printer' no odalità, è possibile scegliere dinamicamente la stampan	ico nella cartella inazione in modo ella cartella Stampanti. In te di destinazione a ogni
stampa.	SR-Plug and Play	
Rimuove	ere tutte le versioni del driver di stampa universale HP d	all'archivio driver di Window
⊡ Aggiung	ere il driver 'HP Universal Printing PCL 6' all'archivio dri	ver di Windows



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

Oltre a scegliere la modalità USB, si consiglia di togliere il segno di spunta su "Rimuovere tutte le versioni del driver di stampa universale HP dall'archivio di windows".

Andare avanti con l'installazione che provvederà a installare il driver fino a giungere alla seguente schermata, su cui bisogna cliccare "Fine":



Come da istruzioni della schermata, per completare l'installazione bisogna collegare la stampante con il cavo usb e accenderla. Windows farà partire in automatico un evento di installazione stampante USB che provvederà a installare la stampante con il driver corretto.

L'utente non deve eseguire alcuna interazione con il pc.

Al termine dell'operazione ci si troverà una nuova stampante tra quelle di Windows.

PASSI FINALI:

Si consiglia di impostare la stampante per utilizzare il bianco e nero predefinito.

SE LA STAMPANTE E' DI TIPO PAGEWIDE O PRO X

E' fortemente consigliato eseguire un ulteriore passaggio per evitare lentezza di stampa:



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari

 Aprire il menu "Dispositivi e stampanti", cliccare con il destro sulla stampante appena installata e scegliere "Proprietà stampante"



 II) Nella schermata che si apre scegliere la scheda "Porte" e RIMUOVERE la spunta su "Attiva supporto bidirezionale"



TABELLA DELLE REVISIONI

1 Emiss	16/10/2018	
Indice	Data	Motivo della revisione
2 Emiss	08/02/2022	Corretto link download driver UPD da sito HP

OK

Annulla Applica



ſ

GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi 7 35030 Rubano (PD) - Italia Tel. 049 87 38 666

Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

٦

Guida per Clienti Nr. 07 - 2018	Emiss. 2 del 08/02/2022
Installazione driver universal su stampanti HP	Realizzata da: Andrea Cappellari